



MapleSim™

## MapleSim ネットワーク版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2021/04/26

### はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、Mac OS、Linux に対応しております。
- ◆ MapleSim のインストールに当たっては、事前に Maple のインストールが必要になります。
- ◆ ライセンスサーバが用意されていない場合は、予め Maple Network Tools のインストールをお願いします。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の MapleSim 2021.1 のインストーラの画像を使用しています。  
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。  
アイコンの説明は以下の通りです。

Win64

· · · Windows 64bit

Linux

· · · Linux

MacOS

· · · Mac OS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

[https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support\\_JP.aspx](https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx)



- 
- ◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール
  - ◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール
- 

## ◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

(\*\*\*\*には MapleSim のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラを管理者権限で実行します。

インストーラが自動実行されない場合は、ご使用のマシンに対応した次のインストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動してください。

- Windows 64-bit 版をご利用の場合 . . . . . **MapleSim\*\*\*\*ProductWindowsX64Installer\_ja.exe**

Linux

MacOS


1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版をご利用の場合 . . . . . **MapleSim\*\*\*\*ProductLinuxX64Installer.run**
- Mac OS 版をご利用の場合 . . . . . **MapleSim\*\*\*\*ProductMacInstaller\_ja.dmg**

Win64

MacOS

2. インストーラが起動しましたら、言語を選択して、 [OK] をクリックしてください。





MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

3. [MapleSim - セットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。






# MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。





# MapleSim™



Win64    Linux    MacOS

5. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。

製品のアップデートを確認する場合は [アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認] をチェックします。

[アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、

プロキシ情報を入力してください。必要項目を入力したら、[次へ] をクリックしてください。






# MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

6. MapleSim ライセンスタイプ は [MapleSim] を選択し [次へ] をクリックしてください。

(MapleSim Explorer のご利用には専用のライセンスが必要です。)







# MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

7. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。  
(「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。)  
ソフトウェアのアップデート確認がはじまります。



※Webへのアクセスができない場合、しばらくしてから下記エラーが表示されることがあります。  
[OK] をクリックし、インストールを進めることができます。






# MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

8. インストールする製品名が表示されますので、必要なコンポーネントを選択して、[次へ] をクリックしてください。  
お手持ちのライセンスでどの製品がご利用可能かは、ネットワークライセンスの管理者の方にお問い合わせください。







# MapleSim™

Win64 Linux

9. MapleSim ワークシートの関連付けをするかどうか、  
デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。






MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

10. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。





# MapleSim™

Win64    Linux    MacOS


11. [10. ] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です。※

ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。

空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。






# MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

12. [10. ] で [リダンダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です。※ 各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。空いているポート番号をご確認ください。
- ※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。






MapleSim™

Win64 Linux MacOS

13. インストール後に定期的にアップデートを確認するか選択し、[次へ] をクリックしてください。






MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

14. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。





MapleSim™

Win64    Linux    MacOS

15. セットアップが完了すると次の画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。



Win64    Linux    MacOS

16. 以上で MapleSim & Add-On ネットワーク版のインストールは完了です。



# MapleSim™

## ◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

Win64    Linux    MacOS

1. MapleSim のインストール先の `uninstall` フォルダにある `uninstall` 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。  
インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（\*\*\*\*には Maple のバージョン名が入ります。）


Windows 版をご利用の場合 ···· **C:\Program Files\Maple \*\*\*\*\toolbox\MapleSim\uninstall\uninstall.exe**

Linux 版をご利用の場合 ···· **/home/\$USERS/maple\*\*\*\*/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.exe**  
(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)

Mac 版をご利用の場合 ···· **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/\*\*\*\*/toolbox/uninstall/uninstall.app**

2. アンインストーラが起動したら、アンインストールする製品を選択し、[次へ]をクリックします。

MapleSim & Add-On のすべての製品をアンインストールする場合は、[アプリケーション全体] を選択してください。  
MapleSim & Add-On の個別の製品をアンインストールする場合は、[個別コンポーネント] を選択してください。





MapleSim™

3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。