

Maple Flow スタンドアロン版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2022/04/11

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、macOS、Linux に対応しております。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow 2022 のインストーラの画像を使用しています。
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。
https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動します。

- Windows 64-bit 版インストーラ . . . **MapleFlow****WindowsX64Installer.exe**

Linux

macOS


1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版インストーラ . . . **MapleFlow****LinuxX64Installer.run**
- macOS 版インストーラ . . . **MapleFlow****MacInstaller.dmg**

Win64

macOS

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。



[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS


4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



[Win64](#)[Linux](#)


5. インストールディレクトリを指定し、[次へ] をクリックしてください。

※macOS では、インストールパスを指定できません。



[Win64](#)[Linux](#)

6. デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

7. インストールするライセンスタイプ [シングルユーザライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。




Win64

Linux

macOS

8. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。




Win64

Linux

macOS


9. [8.] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



The screenshot shows the 'Maple Flow 2022 インストール' (Maple Flow 2022 Installation) window. The title bar is blue with the Maple Flow logo and window controls. The main content area has a white background with a blue header bar containing the title 'プロキシサーバの設定' (Proxy Server Settings) and the Maple Flow logo. Below the header, there is a text box with the instruction: 'システムのプロキシサーバを使用するときは、すべてのフィールドを空白のままにしてください。' (When using the system's proxy server, please leave all fields blank). Below this, there are input fields for 'サーバ:' (Server) and 'ポート番号:' (Port number). Underneath, there is a label 'プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)' (Proxy server username and password (if needed)). Below this label are three input fields: 'ユーザ名:' (Username), 'パスワード:' (Password), and '確認:' (Confirmation). At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'VMware InstallBuilder'. On the right side of the status bar, there are three buttons: '< 戻る' (Back), '次へ >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel).

[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

11. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



Win64

Linux

macOS

12. インストールが完了しましたら、続けてアクティベーションを行うか選択し、[終了] をクリックしてください。



※アクティベーションとは、Maple Flow をインストールしたマシンにインターネット経由で Maplesoft 社のライセンス管理サーバから、お使いのコンピュータ情報に基づいてライセンスファイルを取得するための処理のことを指します。


ここでアクティベーションをスキップした場合は、インストール完了後に、別途アクティベーションプログラムを起動し、アクティベーション作業を行う必要があります。

※インターネットに接続できない環境の場合、アクティベーションを行うことができません。

この場合は、当社が代理でアクティベーションを行います。サポート窓口よりお申し込みください。

[Win64](#)
[Linux](#)
[macOS](#)

13. アクティベーションのウィンドウが起動しましたら、**スタンドアロン版のパーチェスコード**を入力してください。
- インターネットへの接続にプロキシサーバを経由している場合は、[はい] を選択し、プロキシサーバの情報も入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



Maplesoft アクティベーション

本製品をご購入いただきありがとうございます。製品を使用するには以下の欄にパーチェスコードを入力し、アクティベーションを行っていただく必要があります。

プロキシサーバを経由してアクティベーションする場合は、以下にプロキシサーバの情報を入力してください。プロキシサーバがユーザ名およびパスワードを必要としない場合は空白のままにしてください。


パーチェスコード*

オペレーティングシステム Windows 10

プロキシサーバを経由してのアクティベーションですか？ ☐ はい ☒ いいえ

キャンセル クリア 戻る 次へ

プロキシサーバを経由してのアクティベーションの場合



Maplesoft アクティベーション

本製品をご購入いただきありがとうございます。製品を使用するには以下の欄にパーチェスコードを入力し、アクティベーションを行っていただく必要があります。

プロキシサーバを経由してアクティベーションする場合は、以下にプロキシサーバの情報を入力してください。プロキシサーバがユーザ名およびパスワードを必要としない場合は空白のままにしてください。

パーチェスコード*

オペレーティングシステム Windows 10

プロキシサーバを経由してのアクティベーションですか？ ☒ はい ☐ いいえ

プロキシサーバ名

ポート番号

ユーザ名

パスワード

キャンセル クリア 戻る 次へ


Win64

Linux

macOS

14. ユーザ情報を入力し、[収集された情報に関する上記説明内容に同意します。] に同意（チェック）いただき、[次へ] をクリックしてください。

（※同一マシン、同一パーチェスコードでの再アクティベーションでは、一部情報の入力がスキップされる場合があります。）



Maplesoft アクティベーション

赤字の * 印のついたフィールドはアクティベーションのための必須項目となります。

パーチェスコード*

First Name*

Last Name*

Email address*

オペレーティングシステム Windows 10

アクティベーション中、お客様情報や基本のお客様のコンピュータのシステム情報を取得します。
これらの情報は、お客様の製品のアクティベーションや、重要な製品保守サービス更新のご案内、
もしくはOSなどのお使いのプラットフォームのご利用傾向の特定に利用いたします。

更に詳しくは、[Maplesoftのポリシー及びデータ保護 ポリシ](#) からご参照ください。

☒ 収集された情報に関する上記の説明内容に同意します。

Maplesoftのメルマガに登録して、製品の最新情報、特別キャンペーン、無料リソースなどを入手しましょう！


☒ Maplesoft Product Announcements

Maplesoftはダブルオプトインポリシーを採用しています。登録設定の確認メールが送信されます。

キャンセル クリア 戻る 次へ

[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

15. アクティベーションが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

16. 以上で Maple Flow スタンドアロン版のインストールは完了です。

◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win64

Linux

macOS

1. Maple Flow のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。

すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。

インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple Flow のバージョン名が入ります。）


Windows 版・・・ C:¥Program Files¥Maple Flow****¥uninstall¥uninstall.exe

Linux 版・・・ /home/\$USERS/MapleFlow****/uninstall/uninstall.exe


（※\$USERS には、ユーザ名が入ります。）

macOS 版・・・ /Library/Frameworks/MapleFlow.framework/Versions/****/uninstall/uninstall.app

2. アンインストーラが起動したら、[はい] をクリックしてください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。