

MapleSim ネットワーク版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2025/05/21

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、macOS、Linux に対応しております。
- ◆ MapleSim のインストールにあたっては、事前に同じバージョンの Maple のインストールが必要になります。
- ◆ ネットワーク版のご利用には、別途ライセンスサーバの構築が必要です。
(Maple Network Tools のインストールガイドを参照ください。)
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版のインストーラの画像を使用しています。
他の OS、バージョンでも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。
https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

※当マニュアルに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

(****には MapleSim のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラの実行ファイルを右クリックし、**[管理者として実行]** を選択して起動します。
 - Windows 64-bit 版インストーラ . . . **MapleSim****ProductWindowsX64Installer.exe**
(※インストーラは日本語版・英語版共に共通です。)
(バージョン2021以前 . . . MapleSim****ProductWindowsX64Installer_ja.exe)


Linux

1. インストーラを実行します。
 - Linux 64-bit 版インストーラ . . . **MapleSim****ProductLinuxX64Installer.run**

macOS


1. インストーラを実行します。
 - macOS 版インストーラ . . . **MapleSim****ProductMacInstaller.dmg**
(※インストーラは日本語版・英語版共に共通です。)
(バージョン2021以前 . . . MapleSim****ProductMacInstaller_ja.dmg)

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、**[OK]** をクリックしてください。



[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

3. [MapleSim - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

5. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンスサーバの使用] を選択し [次へ] をクリックします。
製品のアップデートを確認する場合は [アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認] をチェックします。
[アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、
プロキシ情報を入力してください。必要項目を入力したら、[次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2025.1 インストール

ライセンスタイプを選択

☐ シングルユーザライセンス
スタンドアロンでのインストール


☒ ネットワークライセンスサーバの使用
ネットワークライセンスサーバを用いたインストール

☒ アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認 (ネットワーク接続が必要)

☐ アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル



MapleSim 2025.1 インストール

プロキシサーバの設定

サーバ : ポート番号 :

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)

ユーザ名 :

パスワード :

確認 :

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

Linux


macOS

6. MapleSim ライセンスタイプ は **[MapleSim]** を選択し [次へ] をクリックしてください。
(MapleSim Explorer のご利用には専用のライセンスが必要です。)




Win64 Linux macOS

7. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
 （「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。）
 ソフトウェアのアップデート確認が始まります。Maple のアップデートが必要な場合はその旨が表示されます。



- ※Maple のアップデートが必要な場合、以下のようなメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、インストールを進めてください。MapleSim のインストール前に Maple のアップデートがかかります。



- ※Webへのアクセスができない場合、しばらくしてから下記エラーが表示されることがありますが、[OK] をクリックし、インストールを進めることができます。



<https://jp.maplesoft.com/>


Win64

Linux

macOS


8. インストールする製品名が表示されますので、必要なコンポーネントを選択して、[次へ] をクリックしてください。

※お手持ちのライセンスでどの製品がご利用可能かは、ネットワークライセンスの管理者の方にお問い合わせください。



注意

有効なライセンスをお持ちでないコンポーネント（アドオン製品）をインストールした場合、MapleSim の起動時に次のような、ライブラリが無効化された旨をお知らせする警告ダイアログが表示される場合があります。





例) Driveline コンポーネントのライセンスが無い場合

不要なコンポーネントは、後述の Section2 を参照し [個別コンポーネント] のアンインストールを行ってください。（コンポーネントの追加インストールは、インストーラを再度適用することで可能です。）


[Win64](#)[Linux](#)

9. MapleSim ワークシートの関連付けをするかどうか、
デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。
(お使いの環境によっては、表示されない可能性もございます。)



[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

10. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win64

Linux

macOS


11. [10.] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です。

ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜変更可能です。

空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側のライセンスファイルに記述された情報と一致するように入力してください。



MapleSim 2025.1 インストール

ライセンスサーバ

MapleSim 2025 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ

ポート番号

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル


Win64

Linux

macOS

12. [10.] で [リダンダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です。各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜可能です。空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。



MapleSim 2025.1 インストール

リダンダントライセンスサーバ

MapleSim 2025 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ 1		ポート番号	27000
ライセンスサーバ 2		ポート番号	27001
ライセンスサーバ 3		ポート番号	27002

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

Linux

macOS

13. インストール後に定期的にアップデートを確認するか選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

14. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

15. セットアップが完了すると次の画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。

[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

16. 以上で、ネットワーク版の MapleSim & Add-On のインストールは完了です。

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール



1. MapleSim のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。
インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple のバージョン名が入ります。）


Windows 版 . . . **C:¥Program Files¥Maple ****¥toolbox¥MapleSim¥uninstall¥uninstall.exe**

Linux 版 . . . **/home/\$USERS/maple****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.exe**


(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)

macOS 版 . . . **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.app**

2. アンインストーラが起動したら、アンインストールする製品を選択し、[次へ]をクリックします。
MapleSim & Add-On のすべての製品をアンインストールする場合は、[アプリケーション全体] を選択してください。
MapleSim & Add-On の個別の製品をアンインストールする場合は、[個別コンポーネント] を選択してください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。