


MapleSim スタンドアロン版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2025/05/21

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、macOS、Linux に対応しております。
- ◆ MapleSim のインストールにあたっては、事前に同じバージョンの Maple のインストールが必要になります。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版のインストーラの画像を使用しています。
他の OS、バージョンでも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

※当マニュアルに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

(****には MapleSim のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラの実行ファイルを右クリックし、**[管理者として実行]** を選択して起動します。
 - Windows 64-bit 版インストーラ . . . **MapleSim****ProductWindowsX64Installer.exe**
(※インストーラは日本語版・英語版共に共通です。)
(バージョン2021以前 . . . MapleSim****ProductWindowsX64Installer_ja.exe)


Linux

1. インストーラを実行します。
 - Linux 64-bit 版インストーラ . . . **MapleSim****ProductLinuxX64Installer.run**

macOS


1. インストーラを実行します。
 - macOS 版インストーラ . . . **MapleSim****ProductMacInstaller.dmg**
(※インストーラは日本語版・英語版共に共通です。)
(バージョン2021以前 . . . MapleSim****ProductMacInstaller_ja.dmg)

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、**[OK]** をクリックしてください。



[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

3. [MapleSim - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

5. インストールするライセンスタイプ [シングルユーザライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。
- 製品のアップデートを確認する場合は [アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認] をチェックします。
- [アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目を入力したら、[次へ] をクリックしてください。




MapleSim 2025.1 インストール

ライセンスタイプを選択

- ☒ シングルユーザライセンス
スタンドアロンでのインストール
- ☐ ネットワークライセンスサーバの使用
ネットワークライセンスサーバを用いたインストール
- ☒ アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認 (ネットワーク接続が必要)
- ☐ アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル



MapleSim 2025.1 インストール

プロキシサーバの設定

サーバ : ポート番号 :

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)

ユーザ名 :

パスワード :


確認 :

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル



6. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
 （「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。）
 ソフトウェアのアップデート確認が始まります。Maple のアップデートが必要な場合はその旨が表示されます。



- ※Maple のアップデートが必要な場合、以下のようなメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、インストールを進めてください。MapleSim のインストール前に Maple のアップデートがかかります。



- ※Webへのアクセスができない場合、しばらくしてから下記エラーが表示されることがありますが、[OK] をクリックし、インストールを進めることができます。



<https://jp.maplesoft.com/>

Win64


Linux

macOS

7. パーチェスコードを入力してください。

追加のパーチェスコードを使用する場合は、[追加のパーチェスコードを使用する] をチェックしてください。

必要項目を入力したら [次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2025.1 インストール

パーチェイスコード

以下にパーチェイスコードを入力します。検証後、インストーラが購入した製品を自動的に選択して、インストールします。検証にはインターネット接続が必要です。インターネットに接続されていない場合は、この入力項目を空白にして、インストールする製品を手動で選択してください。

パーチェイスコードを入力してください。


☐ 追加のパーチェイスコードを使用する (MapleSim ツールボックス用)

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

※パーチェスコードを入力しないと以下の警告が表示されます。

この場合、インストール終了後に、個別にパーチェスコードを入力し製品のアクティベーションを行います。



警告

⚠ パーチェイスコードが入力されていません。インストールした製品は、インストール終了後に個別にアクティベートしてください。


OK

Win64

Linux

macOS

8. [7.] で [追加のパーチェスコードを使用する] をチェックした場合は、追加のパーチェスコードを入力してください。パーチェスコードの入力欄が足りない場合は、さらに [追加のパーチェスコードを使用する] をチェックし、[次へ] をクリックしてから、パーチェスコードを入力してください。必要項目を入力できましたら [次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2025.1 インストール

追加パーチェイスコード

以下にパーチェイスコードを入力してください。

パーチェイスコード 2

パーチェイスコード 3

パーチェイスコード 4

パーチェイスコード 5

☐ 追加のパーチェイスコードを使用する (MapleSim ツールボックス用)

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

Linux

macOS

9. パーチェスコードが認証されると、パーチェスコードに紐づいてインストール可能な製品名が自動的に表示されます。
確認および適宜選択して、[次へ] をクリックしてください。




※お手持のパーチェスコードでご利用頂けない製品は、グレイアウト表示されます。

パーチェスコードの入力をスキップした場合は、ご自身でインストールするコンポーネントを選択します。

注意

有効なライセンスをお持ちでないコンポーネント（アドオン製品）をインストールした場合、MapleSim の起動時に次のような、ライブラリが無効化された旨をお知らせする警告ダイアログが表示される場合があります。





例) Driveline コンポーネントのライセンスが無い場合

不要なコンポーネントは、後述の Section2 を参照し [個別コンポーネント] のアンインストールを行ってください。
(コンポーネントの追加インストールは、インストーラを再度適用することで可能です。)

[Win64](#)[Linux](#)

10. MapleSim ワークシートの関連付けをするかどうか、
デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。
(お使いの環境によっては、表示されない可能性もございます。)




Win64

Linux

macOS

11. インストール後に定期的にアップデートを確認するか選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

macOS

12. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。




Win64

Linux

macOS

13. インストールが完了しましたら、続けてアクティベーションを行うか選択し、[次へ] をクリックしてください。



※アクティベーションとは、MapleSim をインストールしたマシンにインターネット経由で Maplesoft 社のライセンス管理サーバから、お使いのコンピュータ情報に基づいてライセンスファイルを取得するための処理のことを指します。ここでアクティベーション作業をスキップした場合は、インストール完了後に、**製品毎（MapleSim および アドオン）**にそれぞれの対応するアクティベーションプログラムを起動し、アクティベーション作業を行う必要があります。

※インターネットに接続できない環境の場合、アクティベーションを行うことができません。

この場合は、インターネットに接続できるマシンで「代理アクティベーション（オフラインアクティベーション）」を行います。

<https://faq.maplesoft.com/s/article/How-do-I-perform-an-offline-activation-of-Maple?language=ja>

ご不明な場合は、当社が代理でアクティベーションを行います。サポート窓口よりお申し込みください。


Win64

Linux

macOS

14. ユーザ情報を入力し、[収集された情報に関する上記説明内容に同意します。] に同意（チェック）いただき、[次へ] をクリックしてください。

（※同一マシン、同一パーチェスコードでの再アクティベーションでは、一部情報の入力がスキップされる場合があります。）



Maplesoft アクティベーション

赤字の*印のついたフィールドはアクティベーションのための必須項目となります。

パーチェスコード*

First Name*

Last Name*

Email address*

オペレーティングシステム Windows 11

アクティベーション中、お客様情報や基本的なお客様のコンピュータのシステム情報を取得します。これらの情報は、お客様の製品のアクティベーションや、重要な製品保守サービス更新のご案内、もしくはOSなどのお使いのプラットフォームのご利用傾向の特定に利用いたします。

[更に詳しくは、Maplesoftのポリシー及びデータ保護 ポリシ からご参照ください。](#)

☒ 収集された情報に関する上記の説明内容に同意します。

Maplesoftのメルマガに登録して、製品の最新情報、特別キャンペーン、無料リソースなどを入手しましょう!

☒ Maplesoft Product Announcements


Maplesoftはダブルオプトインポリシーを採用しています。登録設定の確認メールが送信されます。

キャンセル クリア 次へ

※古いバージョンや、PC 環境によってはダイアログが英語表示の場合があります。表記内容は上記日本語版と同一です。

[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

15. アクティベーションが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。
(※表示される製品名は、アクティベーションした製品や MapleSim のバージョンによって異なります。)



[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

16. セットアップが完了すると次の画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。

[Win64](#)[Linux](#)[macOS](#)

17. 以上で、スタンドアロン版の MapleSim & Add-On のインストールは完了です。

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

Win64

Linux

macOS

1. MapleSim のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。
インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple のバージョン名が入ります。）


Windows 版 . . . **C:\Program Files\Maple ****\toolbox\MapleSim\uninstall\uninstall.exe**

Linux 版 . . . **/home/\$USERS/maple****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.exe**


（※\$USERS には、ユーザ名が入ります。）

macOS 版 . . . **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.app**

2. アンインストーラが起動したら、アンインストールする製品を選択し、[次へ]をクリックします。
MapleSim & Add-On のすべての製品をアンインストールする場合は、[アプリケーション全体] を選択してください。
MapleSim & Add-On の個別の製品をアンインストールする場合は、[個別コンポーネント] を選択してください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。